

## 共有設定

ろうむ inOne を複数台で使用する場合、子機が親機のデータを参照して書き込みをするために、 あらかじめ親機のデータフォルダの共有設定を行う必要があります。

同時接続は最大5人までを想定しています。5人以上でデータを共有して同時に利用した場合、 データの破損やネットワーク環境によっては遅延が発生し、正常に動作しないトラブルなどが起こ る可能性があります。

※同時接続での利用人数が多い場合は、@ろうむのご利用をお勧めしております。

■【親機】

【Arins】フォルダの共有設定



(1)親機のパソコンのエクスプローラーを立ち上げます。
 [Cドライブ (Windows(C:))]をクリックし、[Arins]フォルダを右クリックして、
 [プロパティ]をクリックし開きます。

Arinsのプロパティ			×
全般 共有 セキュリ	リティ 以前のバージョン	ハ カスタマイズ	
ネットワークのファイルとフ	オルダーの共有		
Arins 共有されてい	いません		
ネットワーク パス(N): 共有されていません			
共有(S)			
細な共有のオプションを 「「「「「「」」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「	と設定したりできます。 設定したりできます。 (D)	- H & IF MOLEY, 2001	2V/8+
パスワード保護			
すべての人に共有された パスワードがないユーザー	フォルダーは、このコンビ でもアクセスできます。	ニーターにユーザー アカウ	ነንኑይ
この設定を変更するには	は <u>ネットワークと共有セン</u>	<u>ソター</u> を使用してください	۱.,

(2)「共有」タブの[詳細な共有]をクリックしま す。



詳細な共有	×
☑ エのフォルダーを共有する(S)	
設定	
共有名(H):	
Arins	
追加(A) 削除(R)	
同時に共有できるユーザー数(L): 20 📮	
アクセス許可(P) キャッシュ(C)	
OK キャンセル 適用	

(3) 『このフォルダを共有する』にチェックを入れ、 [アクセス許可]をクリックします。

Arins のアクセス許可
 グループ名またはユーザー名(G):
 Uレープ名またはユーザー名(G):
 UL・プー名またはユーザー名(G):
 UL・プーム
 UL・グール
 アクセス許可
 ドゥ可
 拒否
 ブル コントロール
 変更
 読み取り
 OK
 キャンセル
 透用(A)

ユーザー または グループ の選択		×
オブジェクトの種類の選択(S):		
ユーザー、グループ または ビルトイン セキュリティ プリンシバル		オブジェクトの種類(O)
場所の指定(F):		
chinada		場所(L)
選択するオブジェクト名を入力してください (例)(E):		
everyone		名前の確認(C)
Rivé dem R.F. andre / a h	01	Average 1
評枷設疋(A)	OK	キャンセル

- (4) 『グループ名またはユーザー名』に
   {everyone} と {guest} がない場合は、
   [追加]をクリックし、追加します。
  - ※左の図では、 {SYSTEM} がある状態で、
    {everyone} と {guest} はありません。
    {SYSTEM} のように最初から存在していたものは
    そのまま残しておいた状態にしてください。

※最初から {everyone} と {guest} が存在する場合 は(7)からの作業を行なってください。

(5)「選択するオブジェクト名を入力してください」
 に {everyone} と入力します。
 [名前の確認]をクリックして、 [OK] を
 クリックします。



( - )		
(6)	「追加」	をクリックします。

📕 Arins のアクセス許可		×
共有アクセス許可		
グループ名またはユーザー名(G):		
Se Everyone		
M SYSTEM		
	追加(D)	削除(R)
アクセス許可(P): Everyone	許可	拒否
アクセス許可(P): Everyone フル コントロール	許可 □	拒否
アクセス許可(P): Everyone フルコントロール 変更 きっ? 取い	許可 □ □	
アクセス許可(P): Everyone フルコントロール 変更 読み取り	許可 □ □ ☑	
アクセス許可(P): Everyone フル コントロール 変更 読み取り	許可 □ □ ☑	拒否 □ □
アクセス許可(P): Everyone フル コントロール 変更 読み取り	許可 二 〇 〇	推否 □ □
アクセス許可(P): Everyone フル コントロール 変更 読み取り	許可 □ ☑	拒否 □ □
アクセス許可(P): Everyone フル コントロール 変更 読み取り	許可 □ ☑	

ユーザー または グループ の遥 択	×
オブジェクトの種類の選択(S):	
ユーザー、グループ または ビルトイン セキュリティ プリンシパル	オブジェクトの種類(O)
場所の指定(F):	
C110 A 2022	場所(L)
- 翠坦オろオゴジェクト名を入力してください (例)(E):	
guest	名前の確認(C)
詳細設定(A)	OK キャンセル

(7)	「選択するオブジェクト名を入力してください	
	に {guest} と入力します。 [名前の確認] を	
	クリックして、 [OK] をクリックします。	

Arins のアクセス許可		×
共有アクセス許可		
グループ名またはユーザー名(G):		
See Everyone		
SYSTEM		
Guest (cmoncoc0#Guest)		
	追加(D)	削除(R)
アクセス許可(P): Everyone	許可	拒否
7ル コントロール		
変更		
読み取り	$\square$	
ОК	キャンセル	適用(A)

(8)「グループ名またはユーザー名」にある
 {SYSTEM} や {Everyone} などを1つずつ
 選択し、全てフルコントロールの『許可』に
 チェックを入れます。
 [適用]をクリックして、[OK]をクリックしま
 す。



詳細な共有	×
☑ このフォルダーを共有する(S)	
設定	
共有名(H):	
Arins ~	
追加(A) 同時除(R)	
同時に共有できるユーザー数(L): 20 ▲	
アクセス許可(P) キャッシュ(C)	
OK キャンセル 適用	

(9) [適用]をクリックして、 [OK] をクリックしま

す。

📕 Arinsのプロパティ × 全般 共有 セキュリティ 以前のパージョン カスタマイズ ネットワークのファイルとフォルダーの共有 Arins 門 共有 ネットワーク パス(N): ¥+Cristical Starting 共有(S)... 詳細な共有 カスタムのアクセス許可を設定したり、複数の共有を作成したり、その他の詳 細な共有のオプションを設定したりできます。 詳細な共有(D)... パスワード保護 すべての人に共有されたフォルダーは、このコンピューターにユーザー アカウントと パスワードがないユーザーでもアクセスできます。 この設定を変更するには ネットワークと共有センター を使用してください。 閉じる キャンセル 適用(A)

(10) [閉じる] をクリックします。

【親機】の設定は以上です。



## ■【子機】

## 彊墳設定 データベース接続先 バス指定 印刷 表示設定 ログ システム情報 特殊処理 □ オラクル・データベースを使用する データベース接続先 ▼ 参照(\/) C:¥Arins¥ , 接続状態 データベースに接続可能です。Ver 24.07 (0801) 接続テスト データコンバーターの起動 DB最適化 DB転送 データ検索 DBバージョン初期化 直前のバージョンに戻す ActiveXファイル更新パッチ 個人データメンテナンス リモート接続 バージョン1に戻す ✓ 起動時にろうむ in One最新版を検索する ▼ 起動時にバックアップをとる(Access版のみ) 登録(E) キャンセル(C) 説明が入ります



	<u>.</u>				Rec - 178 0
<ul> <li>E種 ◆ 新しいフォルク</li> <li>ドキュメント</li> <li>ビクチャ</li> <li>ビデオ</li> <li>シミュージック</li> </ul>	^	名前 2014 Anns.exe 至 Arins.exe Arins.exe.Manifest 21 Arins.ico	更新日 2020/0 2020/0 2007/0 2005/0	89 5/07 9125 2/26 13:31 9/04 17:28 9/27 9:26	1822 * LI C 種類 アノワフーンオノ アブリケーション MANIFEST ファイル ICO ファイル
		anns.db     anns.ndb     anns.ndb     anns.ndb     anns.ndp     AninsAtterConvexe     AninsAtterConvexe     AninsBack.exe	2020/0 2020/0 2020/0 2020/0 2014/0 2008/0	5/13 15:33 5/13 14:33 5/11 17:09 3/12 9:20 3/18 18:00 3/25 18:28	Microsoft Access Microsoft Access Microsoft Access 圧縮 (zip 形式) フオ アプリケーション アプリケーション
Arins Build 18 Users Guide 100 (Stream)		ArinsCalc.dll ArinsCompact.exe ArinsConv.exe ArinsConv.mdb	2005/0 2008/0 2020/0 2020/0	5/30 11:45 5/16 13:26 4/15 10:04 4/15 10:05	アブリケーション拡張 アブリケーション アブリケーション Microsoft Access
77.	(1.5.(N)-	avine andb			



 子機のろうむ inOne の「TOP」タブの
 [環境設定]をクリックし、環境設定の画面を 表示します。[参照]をクリックします。

- (2) [参照] で開いた画面で親機のパソコンを選択し、[Arins] フォルダをクリックします。
  - ※親機のパソコンが見つからない場合、社内のネット ワーク環境をご確認ください。(もしくはシステム 担当者にネットワークの確認をしてください)
- (3) [Arins.mdb] を選択し、[開く] をクリックします。

(4)データベース接続先を確認し、[登録]をクリックします。
 ろうむ inOne が再起動し、親機のデータに接続します。

【子機】の設定は以上です。

2024.09.05 改定